

BaseZ5R v1.1.0: Установка deb/rpm

Оглавление

Установка	1
Установка deb	1
Установка rpm	2
Удаление	2
Удаление deb	2
Удаление rpm	3

Установка

BaseZ5R зависит от пакета `libgtkmm-4.0-0` версии 4.18.0 или новее. Если в репозитории Линукс нет этого пакета или он более старой версии, то установить BaseZ5R этим способом не получится, установите flatpak версию BaseZ5R. Перед установкой BaseZ5R нужно установить библиотеку Sdk Readers версии 1.0.0 или новее.

Установка deb

В Линукс, использующим deb пакеты (Ubuntu/Debian/AstraLinux и т.д.):

1. Смените текущую папку в терминале на папку, где находятся файлы `libilreaders1_1.1.3_amd64.deb` и `basez5r-1.1.0-Linux.deb`. Например, если файл находится в папке "Загрузки", то введите:

```
cd ~/Загрузки
```

2. Установите библиотеку

```
sudo apt install ./libilreaders1_1.1.3_amd64.deb
```

3. Установите BaseZ5R

```
sudo apt install ./basez5r-1.1.0-Linux.deb
```

4. Запустите BaseZ5R

Ярлык BaseZ5R появится в списке установленных программ в разделе "Инструменты" (Utility). Если ярлыка нет, то попробуйте перезагрузить систему или запустите программу командой:

```
basez5r
```

Установка rpm

В Линукс, использующим rpm пакеты (Fedora и т.д.):

1. Смените текущую папку в терминале на папку, где находятся файлы `ilreaders-1.1.3-Linux-Runtime.rpm` и `basez5r-1.1.0-Linux.rpm`. Например, если файл находится в папке "Загрузки", то введите:

```
cd ~/Загрузки
```

2. Установите библиотеку

```
sudo dnf install ./ilreaders-1.1.3-Linux-Runtime.rpm
```

3. Установите BaseZ5R

```
sudo dnf install ./basez5r-1.1.0-Linux.rpm
```

4. Запустите BaseZ5R

Ярлык BaseZ5R появится в списке установленных программ в разделе "Инструменты" (Utility). Если ярлыка нет, то попробуйте перезагрузить систему или запустите программу командой:

```
basez5r
```

Удаление

Удаление deb

1. Удаление программы BaseZ5R:

```
sudo apt remove -y basez5r
```

2. Удаление библиотеки:

```
sudo apt remove -y libilreaders1
```

Не удаляйте библиотеку, если её используют другие программы.

Удаление grm

1. Удаление программы BaseZ5R:

```
sudo dnf remove -y basez5r
```

2. Удаление библиотеки:

```
sudo dnf remove -y libilreaders1
```

Не удаляйте библиотеку, если её используют другие программы.